

Heslo do C-Monitora predstavuje bezpečnostný prvok, ktorým eliminujete nežiadúce zmeny v konfigurácii aplikácie C-Monitor inštalovanej priamo na počítači s operačným systémom Windows. Nasledujúci popis je určený pre verzie C-Monitora WIN 3.1.790.0 a vyššie.

Obsah článku:

[Rozsah ochrany C-Monitor heslom](#)

[Zadanie hesla do nastavenia spoločnosti - pre nové registrácie](#)

[Manuálne nastavenie hesla na jednotlivom počítači](#)

[Hromadné nastavenie na vybraných počítačoch](#)

[Možnosť dočasne nastaviť heslo lokálne na počítači](#)

[Kontrola a informácia o nastavenom hesle na CM portáli](#)

[Rozsah ochrany C-Monitor heslom](#)

Heslo k C-Monitoru chráni:

- **Konfigurácia C-Monitora** (kópia konfigurácie prístupná aj bez hesla (len na čítanie) je na začiatku log súboru C:\CMonitor\Logs\MonitorLog.log)
- **Schedule list** - vytváranie nových úloh aj editácia existujúcich. (a dočasne aj ochrana pred spustením úlohy - bude odstránené vo verzii vyššej než 3.1.790.1.0, nie je to bezpečnostné riziko)
- **Ochrana nastavenia Watchov** - vytváranie nových aj editácia existujúcich.
- **Zastavenie vykonávania naplánovaných úloh v C-Monitor**
- **Ukončenie C-Monitora**

Ak heslo nie je nastavené a prihlásený používateľ nie je administrátorom, C-Monitor vyžiada overenie cez lokálny administrátorský účet. (od verzie 3.1.790.0)


Ak je nastavené heslo, má prednosť pred administrátorským účtom. To znamená, že C-Monitor bude vyžadovať zadanie hesla aj v prípade, že je prihlásený používateľ s administrátorskými oprávneniami.

Poznámka: Heslo má nastavený 3 minútový timeout. To znamená, že po jeho úspešnom zadaní zostane aktívne len 3 minúty a po ich ubehnutí je na opätovné odomknutie potrebné heslo zadať znova.

Zadanie hesla do nastavenia spoločnosti


Prednastavenie hesla na spoločnosti slúži ako predvolené heslo na novoregistrované C-Monitory (existujúcich sa zadané heslo nedotkne).

Prejdite do časti *CM IT Monitoring* -> *Customers* - Settings a pri konkrétnej spoločnosti kliknite na *Edit*.



Obrázok: Voľba spoločnosti

Zostaňte v záložke *CM Settings* v sekcii *Technical settings*. V *Password* to access the configuration of C-Monitor vyberte *Always require password*. Vedľa sa zobrazí pole, do ktorého napíšete nové heslo. Zmeny uložte kliknutím tlačidla *Save*.



Obrázok: Nastavenie hesla k C-Monitoru na zariadenia spoločnosti

[Manuálne nastavenie hesla na jednotlivom počítači](#)


Pre jednotlivé nastavenie alebo zmenu hesla k C-Monitoru na počítači cez CM Portál prejdite do časti *CM IT Monitoring* -> *C-Monitor client* -> *C-Monitor settings*. Pri konkrétnom počítači kliknite *Edit*.

The screenshot shows the 'C-Monitor settings on PC' interface. On the left is a navigation menu with 'C-Monitor client' selected. The main area displays a table of computer assets. A red callout '1. Go to C-Monitor settings' points to the 'C-Monitor settings' menu item. Another red callout '3. Click Edit' points to the 'Edit' button in the last column of the table.

X	Id	Computer CM-ID	Hostname	Computer location	User	Email	Company	Currently on PC	License validity	License	Last online connection with CMI	
<input type="checkbox"/>	9	ROCM8810	DESKTOP-G88H7F1	HR Office	Paul Webster	paol.webster@railway.com	Railway company	Yes	31.07.2025	Server / Desktop PREMIUM (MS Windows 11 x64)	21. Dec 2024 13:56:38	
<input type="checkbox"/>	10	ROCM8804	DESKTOP-G4478D0	Main Office, Desk 6	Daniel Moore	daniel.moore@railway.com	Railway company	Yes	31.07.2025	Desktop STANDARD (MS Windows 11 x64)	21. Dec 2024 16:56:16	Edit
<input type="checkbox"/>	11	DOCM8V1	SERVER	RW housing	Terminal server	admin@terminal.com	Energy company	Yes	31.07.2025	Server / Desktop PREMIUM (MS Windows Server 2022 x64)	21. Dec 2024 16:56:20	Edit
<input type="checkbox"/>	12	ROCM8806	N8038	Home office	Walter Ulrich	walter.ulrich@railway.com	Railway company	Yes	31.07.2025	Desktop STANDARD (MS Windows 11 x64)	21. Dec 2024 17:29:52	Edit
<input type="checkbox"/>	2	ROCP001	DESKTOP-GMSP1V5	Chemistry Lab	Jean Foster	jean.foster@railway.com	Railway company	Yes	31.12.2024	Desktop STANDARD (MS Windows 10 x64)	17. May 2024 16:33:26	Edit
<input type="checkbox"/>	3	ROCM8802	NOTEBOOK-ZP24	Technology House	Jonathan Smith	j.smith@railway.com	Railway company	Yes	31.12.2024	Server / Desktop PREMIUM (MS Windows 10 x64)	21. May 2024 11:56:54	Edit
<input type="checkbox"/>	4	ROCM8803	N8038N	Downtown Office	Michael Mayweather	lucy@railway.com	Railway company	Yes	31.07.2025	Desktop STANDARD (MS Windows 10 x64)	27. Nov 2024 02:44:54	Edit
<input type="checkbox"/>	7	ROCM8801	NOTEBOOK-8M0V7H	Warehouse	Barry Allen	barry.allen@railway.com	Railway company	Yes	31.07.2025	Desktop STANDARD (MS Windows 11 x64)	17. Dec 2024 16:52:15	Edit
<input type="checkbox"/>	8	ROCM8805	DESKTOP-HARUGI	Main Office, Desk 4	John Smith	john@railway.com	Railway company	Yes	31.12.2024	Server / Desktop PREMIUM (MS Windows 11 x64)	18. Jun 2024 13:21:14	Edit

Obrázok: Výber počítača


Potom prejdite do sekcie *C-Monitor basic setups* a v *Password to access to C-Monitor configuration* vyberte *Always require password*. Vedľa sa zobrazí pole, do ktorého napíšete nové heslo. Zmeny uložte kliknutím tlačidla *Update on computers*.



Obrázok: Nastavenie hesla k C-Monitoru na vybraných počítačoch


Hromadné nastavenie na počítačoch

Pre hromadné nastavenie alebo zmenu hesla k C-Monitoru na počítačoch cez CM Portál prejdite do časti *CM IT Monitoring* -> *C-Monitor client* -> *C-Monitor settings*. Vyberte počítače zaškrtnutím políček pri každom počítači a kliknite *Edit selected*.



Obrázok: Voľba počítačov k hromadnej editácii

Potom prejdite do sekcie *C-Monitor basic setups* a v *Password to access to C-Monitor configuration* vyberte *Always require password*. Vedľa sa zobrazí pole, do ktorého napíšete nové heslo. Zmeny uložte kliknutím tlačidla *Update on computers*.



Obrázok: Nastavenie hesla k C-Monitoru na vybraných počítačoch

Možnosť dočasne nastaviť heslo lokálne na počítači

Nastavenie hesla k C-Monitoru na počítači sa nachádza v konfigurácii C-Monitora. Kliknite pravým tlačidlom myši na tray iconu C-Monitora, vyberte *Configuration* a prejdite do časti *Security*. Zvoľte možnosť *Entering password is required always* a do políček *Password* a *Confirmation* zadajte nové heslo. Zmeny uložte tlačidlom OK.


Upozornenie: Heslo nastavené týmto spôsobom zostane nastavené len do poslania novej konfigurácie C-Monitora zo servera. Zmeny konfigurácie vykonané cez CM Portál prepíšu lokálnu konfiguráciu.

Obrázok: Nastavenie hesla cez konfiguráciu C-Monitora

Kontrola a informácia o nastavenom hesle na CM portáli


Po odoslaní nového hesla z CM servera, sa aplikuje ihneď po doručení a okamžite sa vyžaduje pri chránených činnostiach popísaných na začiatku tohto článku.

Prítomnosť hesla so spôsobom jeho vyžadovania môžete skontrolovať aj priamo na počítači cez konfiguráciu C-Monitora v časti *Security*. Ak je heslo nastavené, políčka *Password a Confirmation* budú vyplnené anonymnými znakmi a vidíte aj, či heslo bude vyžadované aj pre administrátorov.



Obrázok: Vyplnené heslo v konfigurácii

Nastavené heslá môžete sprístupniť cez CM Portál v časti *CM IT Monitoring* -> *Customers - Settings*. Vyberte konkrétnu spoločnosť a prejdite do záložky *Passwords to C-Monitor*. Zobrazí sa zoznam počítačov patriacich pod danú spoločnosť aj s možnosťou prečítať heslo C-Monitora pre každý z nich.



Obrázok: Sprístupnenie hesiel pre počítače v nastavení spoločnosti na CM portáli

Date:

31.12.2024