
[Inštalácia funkcie Windows Server Backup]

[Nastavenie Windows Backup zálohovania pomocou C-Monitor wizarda]


Inštalácia funkcie Windows Server Backup

Vo Windows Server 2008 je nutné doinštalovať *Windows Server Backup Features* cez pridanie novej funkcie (features). Cez *Server Manager* zvolíte *Add features.*




Obrázok: Inštalácia Windows Server Backup Features

Zvolíte všetky komponenty *Windows Server Backup features* a pokračujete kliknutím na tlačidlo *Next.*



Obrázok: Inštalácia Windows backup


Inštaláciu spustíte kliknutím na tlačidlo *Install.*



Obrázok: Sumarizácia inštalovaných súčastí


Nastavenie Windows Backup zálohovania pomocou C-Monitor wizarda

Novú zálohovaciu úlohu vytvoríte spustením wizarda v C-Monitor schedulery.



Obrázok: Vstup do schedulera cez Tray menu C-Monitor ikonky


Po nainštalovaní Windows Server Backup Features spustíte v C-Monitor konzole Wizard pre novú úlohu. Zvolíte *Backup data with Windows (Server) Backup*.



Obrázok: Spustenie wizarda pre nastavenie zálohovania Windows backup


Na výber máte buď vytvoriť zálohovaciu úlohu pomocou wizarda alebo môžete vložiť už pripravený príkazový riadok s parametrami o zálohovaní. Windows Backup vo Windows 2008 Server (R1) vytvára celé image zvolených diskov, nie je možné samostatne zálohovať nami požadované súbory Vo verzii Windows Server 2008 R2 je v nástroji Windows Backup už možnosť zálohovať aj vybrané súbory. Zálohy sa ukladajú vo formáte .vhd

Zvolíte možnosť vytvorenia zálohovacej úlohy pomocou wizarda




Obrázok: Voľba možnosti - nastavenie zálohovania pomocou sprievodcu zálohovaním

Ďalej zvolíte partície, ktoré chcete zálohovať.




Obrázok: Výber partícií, ktoré sa budú zálohovať

Zvolíte miesto kam sa má záloha ukladať a podľa potreby nastavíte rotáciu. Nastavenie zálohy cez Wizard umožní uložiť zálohu aj na sieťové úložisko. V našom prípade sa vytvoria 3 plné zálohy podľa periódy opakovania. Budú zachované 2 mesačné zálohy, to znamená, že sa odloží plná záloha najbližšia k 15- nástemu dňu v mesiaci.




Obrázok: Nastavenie miesta pre ukladanie záloh, rotácia zálohovania sa dá nastaviť len v prípade ukladania záloh na sieťové úložisko

Nastavíte v akých intervaloch sa má záloha opakovať.




Obrázok: Nastavenie periódy zálohovania

Zadáte názov zálohovacej úlohy.




Obrázok: Názov zálohovacej úlohy

Zvolíte si pod akým používateľom sa má úloha spúšťať.




Obrázok: Spúšťanie pod oprávnený používateľom



Po kliknutí na tlačidlo *Finish* podpíšete program, ktorý spúšťa zálohovaciu úlohu. Posledný krok je uloženie vytvorenej úlohy kliknutím na tlačidlo *Save* v C-Monitor konzole. Týmto je zálohovacia úloha úspešne vytvorená.






Obrázok: Podpísanie programu zálohovania



Obrázok: Zálohovacia úloha je pridaná do schedulera
Date:
28.1.2012Obrázky:



[1]

[2]


[3]

[4]


[5]

[6]

[7]

[8]


[9]


[10]


[11]


[12]

[13]

Odkazy
[1] https://customermonitor.sk/sites/default/files/image169_0.png
[2] https://customermonitor.sk/sites/default/files/image171_0.png
[3] https://customermonitor.sk/sites/default/files/image173_0.png
[4] https://customermonitor.sk/sites/default/files/otvorenie%20schedulera_3.png
[5] https://customermonitor.sk/sites/default/files/1_27.png
[6] https://customermonitor.sk/sites/default/files/2_22.png
[7] https://customermonitor.sk/sites/default/files/3_15.png
[8] https://customermonitor.sk/sites/default/files/4_18.png
[9] https://customermonitor.sk/sites/default/files/5_17.png
[10] https://customermonitor.sk/sites/default/files/6_13.png
[11] https://customermonitor.sk/sites/default/files/7_16.png
[12] https://customermonitor.sk/sites/default/files/7_15.png
[13] https://customermonitor.sk/sites/default/files/9_11.png